


U kiest **Schijf maken** en sleept het gekozen menu uit **Schijfmenu's** van de bibliotheek naar de **menu balk**.

Aan het begin van de tijdlijn wordt automatisch **C1** geplaatst. Dat is het begin van het 1<sup>e</sup> hoofdstuk en aan het einde op de tijdlijn staat **M1**, dat betekent einde film en dus terug naar het menu.




U kunt nu de volgende Menu-knop naar de gewenste plaats op de tijdlijn slepen.




Een andere manier is door op deze knop met het driehoekje het volgende hoofdstuk in te stellen, de looper op de juiste plaats op de tijd te zetten en dan de knop **Link maken** te klikken. Door op de knop **Hoofdstuk** te klikken, kunt u de naam van het hoofdstuk wijzigen. Als u op het Menu, boven de 1<sup>e</sup> scène, dubbelklikt kunt u teksten, knoppen en plaatjes verplaatsen en aanpassen.

Is het aantal knoppen van het menu niet voldoende, klik dan rechts in het menu. Als u kiest **Menu-pagina toevoegen** dan wordt hetzelfde menu toegevoegd. Kiest u **Zoeken in bibliotheek** dan kunt u een ander menu naar de balk slepen, dit wordt dan het vervolg-menu.

Om het menu te testen klikt u in het eerste menu en daarna op de afspelnop, Nu werkt het als de DVD speler.




Wilt u het plaatje in de Menuknop wijzigen, zet dan de looper op de tijdlijn op het gewenste beeldje en klik op de knop **Thumbnail instellen**.



Als u wilt dat de film aan het einde van het hoofdstuk terug gaat naar het menu, zet dan de looper op het einde van dat hoofdstuk en klik op de knop **Return maken**.


Door te rechtsklikken op een menumarkering (C1, C4) kunt u deze verwijderen. Als u in een menu niet alle knoppen hebt gebruikt, worden die in de film niet getoond.

Op de volgende manier kunt u **muziek aan het menu toevoegen**.




U heeft een menu gekozen en in de menubalk geplaatst.


Klik nu op **Bewerken**.



Zoek nu in de bibliotheek de gewenste muziek op.



Sleep dit muziekfragment in de **Dropzone voor Audio**.



U kunt de muziek ook nog laten faden, klik op **Audio-fade** en u kunt dan de fade-tijd instellen.